

高性能云存储 升级指南

产品版本: v7.0.1

发布日期: 2026-08-18

目录

1 升级指南	1
1.1 升级指南手册	1

1 升级指南

1.1 升级指南手册

一、高性能升级前必读

本文档描述的高性能升级指的是 高性能 612 升级到 高性能 621。高性能 601 及高性能 602 不能 升级到 高性能 612，更不能 升级到 高性能 621。

高性能软件由 **应用软件** 和 **系统软件** 组成。通常 **应用软件** 的更新高性能云产品即可；**系统软件** 的更新需要 **高性能节点管理** 页面点击 **升级节点** 成功后才能生效。本次升级既更新了 **应用软件** 也更新 **系统软件**，因此需要更新高性能云产品并 **升级节点**。

升级节点 时不需要特别腾空节点，但是需要一个物理节点一个物理节点的升级。

二、高性能升级前置条件

1. 检查环境中的高性能云产品版本必须是 6.1.2。如果不满足条件，请参考 [高性能6.1.2升级指南](#)。
2. 监控告警中没有高性能相关告警。
3. 建议升级 cinder 并更新高性能[商业存储对接包](#)。

三、高性能升级前准备

需要准备的软件：

软件	架构	软件信息	获取方式
(md5).es	arm	arm平台高性能621升级包	网盘获取
(md5).es	x86	x86平台高性能621升级包	网盘获取

四、高性能升级步骤

步骤1：导入高性能621升级包到平台内置ota

具体操作请参考：[上传高性能包到621平台内置ota server](#)

步骤2：升级高性能云产品

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[产品与服务管理]-[已购买云产品]菜单项，进入“已购买云产品”页面。

2. 勾选 **高性能云存储**，点击 **升级**

已购买云产品						
已购买云产品实现了对平台中已购买云产品生命周期的集中管理，可以通过升级持续更新云产品。						
安装 升级 解除安装 上传许可 点击选择过滤条件						
名称	状态	分类	版本	订阅类型	许可有效期至	安装时间
☒ 高性能云存储	已安装	存储	6.1.2	付费	长期有效	2025-05-12 15:54:25

步骤3：升级高性能节点

高性能云产品升级完成后，逐台执行升级高性能节点的操作。

在每次执行升级高性能节点前，需要检查监控告警是否有高性能相关告警，确保监控告警没有高性能相关才能执行升级操作。

升级高性能存储节点

1. 在顶部导航栏单击[产品与服务]-[高性能云存储]-[高性能节点管理]菜单项，进入“高性能节点管理”页面。

2. 点击需要升级节点的 **升级节点** 按钮。

高性能节点管理						
高性能节点管理为用户提供高性能节点激活的功能，可在高性能节点管理页面查看高性能节点的状态。						
激活节点 点击选择过滤条件						
名称	节点激活状态	服务状态	升级状态	缓存盘状态	高性能卷个数	云盘挂载总容量
☐ node-4	激活成功	可用	待升级	健康(/dev/vdc)	2	60 GiB
☐ node-5	激活成功	可用	待升级	健康(/dev/vdc)	3	150 GiB
☐ node-6	激活成功	可用	待升级	健康(/dev/vdc)	3	110 GiB

共 3 条数据。最近更新 2025-05-12 10:32:24

步骤4：升级完成

所有高性能节点升级完成后，高性能升级完成。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)

training@easystack.cn (培训咨询)

hr@easystack.cn (招聘咨询)